NAUPLY
VST PLUGINS

LISEZ-MOI · READ ME · LÉEME

NAUPLY Lontana 1.2

Windows

INSTALLATION · INSTALLATION · INSTALACIÓN

FR Français →

EN English →

ES Español →

NAUPLY LONTANA 1.2 (WINDOWS).ZIP

- NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe
- LISEZ-MOI – Installation.pdf

nauply.com · contact@nauply.com

FRANÇAIS

Installer NAUPLY Lontana 1.2 sur PC Windows

Guide pas à pas : installation, licence, désinstallation et solutions aux problèmes courants de NAUPLY Lontana.

1 Ce que contient votre téléchargement

Le fichier **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip** que vous avez téléchargé contient :

- **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe** — l'installeur pour Windows (fichier .exe) ;
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — ce guide, en français, en anglais et en espagnol ;

CONFIGURATION REQUISE

Windows 10 ou 11, 64 bits (x64), et un logiciel audio compatible VST3.

PRODUITS INSTALLÉS

Lontana Reverb	VST3
Lontana Delay	VST3
Lontana Shimmer	VST3
Lontana Mod	VST3

2 Installer pas à pas

1 **Extrayez le .zip**

Faites un clic droit sur **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip**, puis **Extraire tout…** et **Extraire**. Ne lancez pas l'installeur depuis l'intérieur du .zip : extrayez-le d'abord.

2 **Lancez l'installeur**

Double-cliquez sur **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe**. Si l'écran bleu « Windows a protégé votre ordinateur » apparaît, cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même** : l'installeur n'est pas encore signé numériquement, ce n'est pas le signe d'un fichier abîmé.

3 **Autorisez les modifications**

Windows demande l'autorisation d'apporter des modifications : cliquez sur **Oui**. Un compte administrateur est nécessaire, l'installation se fait pour tout le PC.

4 **Contrat de licence**

Cochez **Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence**, puis **Suivant >**. La page **Informations** qui suit résume l'installation : **Suivant >**.

5 **Composants**

Sur la page **Composants à installer**, tout est coché (Installation complète). Décochez ce dont vous n'avez pas besoin, puis **Suivant >**.

6 **Installation**

Page **Prêt à installer** : **Installer**. À la fin, **Terminer**.



Illustration : écran bleu de Windows au premier lancement d'un installeur non signé.




Illustration : l'assistant d'installation est en français.

3 Où sont installés les fichiers

ÉLÉMENT	EMPLACEMENT
Lontana Reverb	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Reverb.vst3`
Lontana Delay	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Delay.vst3`
Lontana Shimmer	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Shimmer.vst3`
Lontana Mod	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Mod.vst3`
Licences des composants tiers	`C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana`

4 Retrouver le plugin dans votre logiciel audio

1 **Relancez votre logiciel audio**

Quittez puis rouvrez votre logiciel audio (DAW). Si le plugin n'apparaît pas, lancez une nouvelle recherche des plugins dans ses préférences.

2 **Cherchez le fabricant**

Les plugins sont rangés sous le fabricant **NAUPLY Lontana**.

3 **Choisissez le format**

Utilisez le format VST3 : tous les logiciels audio 64 bits analysent le dossier VST3 standard de Windows.

5 Activer votre licence

1 **Ouvrez l'écran de licence**

Ouvrez le plugin (ou l'application). Cliquez sur le bandeau « **Non activé — clique pour activer** » : l'écran « **LICENCE** » s'affiche.

2 **Connectez-vous à votre compte NAUPLY**

Cliquez sur « **Se connecter à mon compte** » (pour un produit offert ou une version gratuite : « **Créer un compte gratuit / se connecter** »). Votre navigateur s'ouvre sur nauply.com : connectez-vous et vérifiez que le code affiché est le même que celui du plugin (« **Confirme dans le navigateur : code** »). Le plugin affiche « **Activé. Merci !** »

3 **Ou collez votre clé**

Votre clé (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) est dans « **Mon compte** › **Mes licences** » sur nauply.com : collez-la dans l'écran de licence, puis « **Activer** ».

4 **Ordinateur sans Internet**

« **Hors ligne…** », puis « **Copier la demande d'activation** » ; sur un autre appareil, collez la demande dans « **Mon compte** › **Mes licences** › **Activer un ordinateur sans Internet** », puis revenez au plugin : « **Charger le fichier de licence…** ».

5 **Changer d'ordinateur**

Dans l'écran de licence, « **Désactiver cet ordinateur** » libère la place ; vous pouvez aussi retirer un ordinateur dans « **Mon compte** › **Mes licences** ».

> Tant que le plugin n'est pas activé, le son passe intact (effets) ou il reste silencieux (instruments), selon le produit.




Illustration : l'écran de licence s'ouvre depuis le bandeau du plugin.

6 Désinstaller

Paramètres › Applications › Applications installées (Windows 11) ou Applications et fonctionnalités (Windows 10) › **NAUPLY Lontana** › **Désinstaller**.

Ou directement : `C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana\unins000.exe`.

Vos presets, réglages et licences (dossier %APPDATA%\NAUPLY) sont conservés ; supprimez ce dossier à la main pour tout effacer.

7 Problèmes courants

SmartScreen : « Windows a protégé votre ordinateur »

Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. Le navigateur peut aussi bloquer le téléchargement lui-même : ouvrez le menu « … » à côté du téléchargement, puis gardez le fichier.

Votre antivirus met l'installeur ou le plugin en quarantaine

Si le fichier vient bien de nauply.com : Sécurité Windows › Protection contre les virus et menaces › Historique de protection, choisissez l'élément, puis Restaurer ou Autoriser sur l'appareil. Avec un autre antivirus, ajoutez une exception pour le fichier, puis relancez l'installeur.

Votre logiciel audio ne trouve pas le plugin

Relancez-le et lancez une nouvelle recherche des plugins. Le plugin doit être dans `C:\Program Files\Common Files\VST3`, que tous les logiciels audio 64 bits analysent. Un logiciel audio 32 bits ne peut pas charger les plugins NAUPLY.

PC à processeur ARM

Les PC Windows sur processeur ARM ne sont pas pris en charge pour l'instant.

8 Besoin d'aide ?

Écrivez-nous à **contact@nauply.com** en précisant le produit (NAUPLY Lontana 1.2), votre système (Windows) et ce qui se passe : nous vous répondons personnellement.

nauply.com/fr/installation nauply.com/fr/contact

ENGLISH

Installing NAUPLY Lontana 1.2 on a Windows PC

Step-by-step guide: installation, licence, uninstalling and fixes for common problems with NAUPLY Lontana.

1 What your download contains

The file **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip** you downloaded contains:

- **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe** — the Windows installer (.exe file);
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — this guide, in French, English and Spanish;

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows 10 or 11, 64-bit (x64), and VST3-compatible audio software. Windows PCs with an ARM processor are not supported yet.

INSTALLED PRODUCTS

Lontana Reverb	VST3
Lontana Delay	VST3
Lontana Shimmer	VST3
Lontana Mod	VST3

2 Step-by-step installation

1 **Extract the .zip**

Right-click **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip**, then **Extract All…** and **Extract**. Do not run the installer from inside the .zip: extract it first.

2 **Run the installer**

Double-click **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe**. If the blue “Windows protected your PC” screen appears, click **More info**, then **Run anyway**: the installer is not digitally signed yet, which does not mean the file is damaged.

3 **Allow the changes**

Windows asks for permission to make changes: click **Yes**. An administrator account is required, the installation is for the whole PC.

4 **Licence agreement**

Tick **Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence** (“I understand and accept the terms of the licence agreement”), then **Suivant >** (Next). The **Informations** page that follows sums up the installation: **Suivant >**.

5 **Components**

On the **Composants à installer** page (components to install), everything is ticked. Untick what you do not need, then **Suivant >**.

6 **Installation**

Prêt à installer page (ready to install): **Installer** (Install). At the end, **Terminer** (Finish).




Illustration: the blue Windows screen shown the first time an unsigned installer runs.




Illustration: the setup wizard is in French; the button names are given in this guide.

3 Where the files are installed

ITEM	LOCATION
Lontana Reverb	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Reverb.vst3`
Lontana Delay	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Delay.vst3`
Lontana Shimmer	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Shimmer.vst3`
Lontana Mod	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Mod.vst3`
Third-party licences	`C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana`

4 Finding the plugin in your audio software

1 **Restart your audio software**

Quit and reopen your audio software (DAW). If the plugin does not show up, run a new plugin scan from its preferences.

2 **Look for the manufacturer**

The plugins are listed under the manufacturer **NAUPLY Lontana**.

3 **Pick the format**

Use the VST3 format: all 64-bit audio software scans the standard Windows VST3 folder.

5 Activating your licence

1 **Open the licence screen**

Open the plugin (or app). Click the « **Not activated — click to activate** » banner: the « **LICENCE** » screen appears.

2 **Sign in to your NAUPLY account**

Click « **Sign in to my account** » (for a free product or free edition: « **Create a free account / sign in** »). Your browser opens nauply.com: sign in and check that the code shown matches the plugin's (« **Confirm in your browser: code** »). The plugin shows « **Activated. Thank you!** »

3 **Or paste your key**

Your key (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) is in « **My account** › **My licenses** » on nauply.com: paste it into the licence screen, then « **Activate** ».

4 **Computer without internet**

« **Offline…** », then « **Copy the activation request** »; on another device, paste the request in « **My account** › **My licenses** › **Activate a computer without internet** », then go back to the plugin: « **Load the licence file…** ».

5 **Moving to another computer**

In the licence screen, « **Deactivate this computer** » frees the seat; you can also remove a computer in « **My account** › **My licenses** ».

> Until the plugin is activated, sound passes through untouched (effects) or it stays silent (instruments), depending on the product.




Illustration: the licence screen opens from the plugin's banner.

6 Uninstalling

Settings › Apps › Installed apps (Windows 11) or Apps & features (Windows 10) › **NAUPLY Lontana** › **Uninstall**.

Or directly: `C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana\unins000.exe` .

Your presets, settings and licences (%APPDATA%\NAUPLY folder) are kept; delete that folder by hand to erase everything.

7 Common problems

SmartScreen: “Windows protected your PC”

Click **More info**, then **Run anyway**. Your browser may also block the download itself: open the “…” menu next to the download and keep the file.

Your antivirus quarantines the installer or the plugin

If the file really comes from nauply.com: Windows Security › Virus & threat protection › Protection history, select the item, then Restore or Allow on device. With another antivirus, add an exception for the file, then run the installer again.

Your audio software does not find the plugin

Restart it and run a new plugin scan. The plugin must be in `C:\Program Files\Common Files\VST3`, which all 64-bit audio software scans. 32-bit audio software cannot load NAUPLY plugins.

PC with an ARM processor

Windows PCs with an ARM processor are not supported yet.

8 Need help?

Write to us at **contact@nauply.com** with the product (NAUPLY Lontana 1.2), your system (Windows) and what happens: we reply personally.

nauply.com/en/installation nauply.com/en/contact

ESPAÑOL

Instalar NAUPLY Lontana 1.2 en un PC con Windows

Guía paso a paso: instalación, licencia, desinstalación y soluciones a los problemas habituales de NAUPLY Lontana.

1 Qué contiene tu descarga

El archivo **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip** que has descargado contiene:

- **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe** — el instalador para Windows (archivo .exe);
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — esta guía, en francés, inglés y español;

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 10 u 11, 64 bits (x64), y un programa de audio compatible con VST3. Los PC con Windows y procesador ARM todavía no son compatibles.

PRODUCTOS INSTALADOS

Lontana Reverb	VST3
Lontana Delay	VST3
Lontana Shimmer	VST3
Lontana Mod	VST3

2 Instalación paso a paso

1 Extrae el .zip

Haz clic derecho en **NAUPLY Lontana 1.2 (Windows).zip** y luego **Extraer todo…** y **Extraer**. No abras el instalador desde dentro del .zip: extráelo primero.

2 Abre el instalador

Haz doble clic en **NauplyLontana-1.2-Windows-x64.exe**. Si aparece la pantalla azul «Windows protegió su PC», haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**: el instalador todavía no tiene firma digital, no significa que el archivo esté dañado.

3 Permite los cambios

Windows pide permiso para hacer cambios: haz clic en **Sí**. Se necesita una cuenta de administrador, la instalación es para todo el PC.

4 Contrato de licencia

Marca **Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence** («Comprendo y acepto los términos del contrato de licencia») y luego **Suivant >** (Siguiente). La página **Informations** que sigue resume la instalación: **Suivant >**.

5 **Componentes**

En la página **Composants à installer** (componentes que instalar), todo está marcado. Desmarca lo que no necesites y luego **Suivant >**.

6 **Instalación**

Página **Prêt à installer** (listo para instalar): **Installer** (Instalar). Al final, **Terminer** (Finalizar).




Ilustración: pantalla azul de Windows al abrir por primera vez un instalador sin firma.



Ilustración: el asistente de instalación está en francés; esta guía te indica el nombre de cada botón.

3 Dónde se instalan los archivos

ELEMENTO	UBICACIÓN
Lontana Reverb	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Reverb.vst3`
Lontana Delay	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Delay.vst3`
Lontana Shimmer	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Shimmer.vst3`
Lontana Mod	`C:\Program Files\Common Files\VST3\NAUPLY Lontana\Lontana Mod.vst3`
Licencias de componentes de terceros	`C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana`

4 Encontrar el plugin en tu programa de audio

1 **Reinicia tu programa de audio**

Cierra y vuelve a abrir tu programa de audio (DAW). Si el plugin no aparece, haz un nuevo escaneo de plugins desde sus preferencias.

2 **Busca el fabricante**

Los plugins aparecen bajo el fabricante **NAUPLY Lontana**.

3 **Elige el formato**

Usa el formato VST3: todos los programas de audio de 64 bits analizan la carpeta VST3 estándar de Windows.

5 Activar tu licencia

1 **Abre la pantalla de licencia**

Abre el plugin (o la aplicación). Haz clic en la banda « **No activado — haz clic para activar** »: aparece la pantalla « **LICENCIA** ».

2 **Inicia sesión en tu cuenta NAUPLY**

Haz clic en « **Iniciar sesión en mi cuenta** » (para un producto incluido con la cuenta o una versión gratuita: « **Crear una cuenta gratuita / iniciar sesión** »). Tu navegador abre nauply.com: inicia sesión y comprueba que el código coincide con el del plugin (« **Confirma en el navegador: código** »). El plugin muestra « **Activado. ¡Gracias!** »

3 **O pega tu clave**

Tu clave (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) está en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** » en nauply.com: pégala en la pantalla de licencia y luego « **Activar** ».

4 **Ordenador sin Internet**

« **Sin conexión…** » y luego « **Copiar la solicitud de activación** »; en otro dispositivo, pega la solicitud en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** › **Activar un ordenador sin Internet** » y vuelve al plugin: « **Cargar el archivo de licencia…** ».

5 **Cambiar de ordenador**

En la pantalla de licencia, « **Desactivar este ordenador** » libera la plaza; también puedes retirar un ordenador en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** ».

> Mientras el plugin no esté activado, el sonido pasa intacto (efectos) o permanece en silencio (instrumentos), según el producto.




Ilustración: la pantalla de licencia se abre desde la banda del plugin.

6 Desinstalar

Configuración › Aplicaciones › Aplicaciones instaladas (Windows 11) o Aplicaciones y características (Windows 10) › **NAUPLY Lontana** › **Desinstalar**.

O directamente: `C:\Program Files\NAUPLY\NAUPLY Lontana\unins000.exe`.

Tus presets, ajustes y licencias (carpeta %APPDATA%\NAUPLY) se conservan; borra esa carpeta a mano para eliminarlo todo.

7 Problemas habituales

SmartScreen: «Windows protegió su PC»

Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. El navegador también puede bloquear la descarga: abre el menú «…» junto a la descarga y conserva el archivo.

Tu antivirus pone en cuarentena el instalador o el plugin

Si el archivo viene de nauply.com: Seguridad de Windows › Protección antivirus y contra amenazas › Historial de protección, elige el elemento y luego Restaurar o Permitir en el dispositivo. Con otro antivirus, añade una excepción para el archivo y vuelve a abrir el instalador.

Tu programa de audio no encuentra el plugin

Reinícialo y haz un nuevo escaneo de plugins. El plugin debe estar en `C:\Program Files\Common Files\VST3`, que analizan todos los programas de audio de 64 bits. Un programa de audio de 32 bits no puede cargar los plugins NAUPLY.

PC con procesador ARM

Los PC con Windows y procesador ARM todavía no son compatibles.

8 ¿Necesitas ayuda?

Escríbenos a **contact@nauply.com** indicando el producto (NAUPLY Lontana 1.2), tu sistema (Windows) y lo que ocurre: te respondemos personalmente.

nauply.com/es/installation nauply.com/es/contact